

SmartVision3

Note de mise à jour – Version logicielle n° 11218

Procédure de mise à jour logicielle

Vous devez disposer d'une connexion internet pour télécharger et installer les mises à jour système du SmartVision3.

Pour mettre à jour votre appareil, sélectionnez « A propos du téléphone » depuis la liste des réglages puis « Mises à jour du système ». Sélectionnez « Télécharger » en fin de liste et appuyez sur la touche OK pour lancer le téléchargement.

Attention, votre SmartVision3 doit disposer d'au moins 30% de batterie pour télécharger et installer la mise à jour.

Le téléchargement de la mise à jour peut prendre du temps selon votre connexion, SmartVision3 vous annonce régulièrement l'avancement du téléchargement.

Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez « Installer » depuis l'écran de mise à jour du système et appuyez sur la touche OK pour démarrer l'installation. SmartVision3 vous annonce régulièrement l'avancement de l'installation. Une fois l'installation terminée, SmartVision3 redémarre pour finaliser l'installation de la mise à jour.

Amélioration système :

- **Général :**
 - Correction de Bugs.
 - Amélioration des performances.
 - Amélioration des traductions et de la vocalisation.
- **Système :**
 - Zone de saisie : Le contenu de la zone de saisie n'est plus supprimé lorsque vous changez de clavier virtuel avec les raccourcis Étoile + 7 (Clavier KAPSYS) et Étoile + 8 (Clavier Android)
 - Mise à jour des voix de synthèse vocale de Google.
- **Accessibilité KAPSYS:**
 - Raccourci clavier : la fonction « Activer / Désactiver TalkBack » est maintenant disponible dans la liste des actions associables à un raccourci clavier.
 - Amélioration de la fonction de réinitialisation des paramètres d'accessibilité avec le code *#111# depuis l'écran d'accueil.
 - Accès rapide : Correction d'un problème de navigation aléatoire lorsque vous lancez des applications depuis l'écran d'accueil en effectuant des appuis longs sur les touches numériques du clavier.

Améliorations d'applications

- **Détecteur de billet**
 - Amélioration des performances.
- **Dictaphone :**
 - Amélioration de la qualité audio des enregistrements.
- **Kapten :**
 - Point d'arrivée : Correction du problème de l'annonce incorrecte du côté du trottoir (Droite / Gauche).
- **Livre Audio :**
 - Lecture au format MP3 : Il est désormais possible de convertir un livre audio en MP3 au format Daisy. Les fichiers MP3 constituant le livre devront être archivés dans un fichier au format ZIP dans le répertoire « Books » de la mémoire interne du SmartVision3. La fonction « Explorer l'arborescence des fichiers »

permettra de réaliser la transformation au format Daisy. Pour ce faire, sélectionnez le fichier compressé depuis l'arborescence des fichiers puis validez avec la touche OK. Un écran de confirmation d'extraction apparaît. Sélectionnez le bouton OK à l'écran puis validez avec la touche OK. L'archive est ensuite décompressée et placée dans le dossier « Books » de la mémoire interne (cela peut prendre quelques instants). Une fois la décompression terminée, un nouvel écran d'avertissement apparaît vous proposant de supprimer le fichier ZIP si vous le souhaitez. Votre document est maintenant disponible depuis « Ma bibliothèque ».

- **Radio FM :**
 - Ajout de l'option « Arrêter en sortant » depuis le menu de l'application. Une fois activée, cette option vous permet d'arrêter la lecture en cours lorsque vous quittez l'application.
- **Téléphone :**
 - Ecran d'appel : La fonction « Haut-parleur » est maintenant sélectionnée par défaut afin de faciliter le passage en mode « Main libre » par un appui simple sur la touche OK.
 - Appel entrant : Afin d'éviter les erreurs de manipulation, il n'est désormais plus possible de revenir à l'écran d'accueil tant que l'appel entrant n'a pas été accepté ou refusé.
 - Favoris : Les contacts sont maintenant triés par ordre alphabétique afin de les retrouver plus facilement.

Autres applications (PlayStore)

- **Be My Eyes :**
 - Correction du problème de netteté de l'image due à une mauvaise sélection de la caméra. Cette correction nécessite la mise à jour de l'application Be My Eyes (version 2.1.1 ou supérieure).